



モビリティ・プリント ユーザ操作ガイド

Ver.2.0

COSY Inc




印刷方法 - クラウド・プリント (macOS)




【備考】

モビリティ・プリント・クライアントのアンインストール方法


1. 「アプリケーション」 - 「PaperCut Mobility Print Client」にある「Uninstall.command」を実行します。



2. ターミナルでアンインストーラーが起動します。
「Would you like to uninstall PaperCut Mobility Print Client? [yes or no]」と聞かれるので、「yes」と入力し、「Enter」キーを押下します。



3. 管理者パスワードを入力し、「Enter」キーを押下します。



印刷方法 - クラウド・プリント (macOS)

4. 「プロセスが完了しました」と表示されたら、ターミナルを終了します。

```
mac05cosy — Uninstall.command — 80x24
Last login: Mon Jan 24 15:26:49 on ttys000
/Applications/PaperCut\ Mobility\ Print\ Client\ Uninstall.command ; exit;
mac05cosy@mac05cosy ~ % /Applications/PaperCut\ Mobility\ Print\ Client\ Uninstall.command ; exit;

Would you like to uninstall PaperCut Mobility Print Client? [yes or no]
yes
You must be an administrator user to run this program.
Enter your password if requested...
Password:
Uninstalling...
Attempt to uninitialise mobility-print-user-context-service returned with code: 1
Uninstall complete.
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.

[プロセスが完了しました]
```

5. 「システム環境設定」 - 「プリンタとスキャナ」を開き、プリンター一覧から、クラウド・プリント用プリンタを選択後、「-」ボタンをクリックします。




6. 「プリンタを削除してもよろしいですか？」というメッセージが表示されます。「プリンタを削除」をクリックします。



7. プリンタが削除されます。



印刷方法 - クラウド・プリント (macOS)



8. 下記にある「PaperCutMobilityPrintClient」フォルダを削除します。

/Users/<username>/Library/Application Support/PaperCutMobilityPrintClient

アクセス用URL



下記URLは一行でお願いいたします。

https://mp.cloud.papercut.com/?token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIm9yZyI6Im9yZy1OWDFNUTRYTSIsInNydiI6InNydi1LN1dDWVNBSCIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOiJlZ2NDc1NjcyMzgsImIzcyI6Im9yZy1LN1dDWVNBSCIsImp0aSI6IjExRDk5VllGIiwibG5rIjoiaMTFEOTlWWUYiLCJvcnciOiJvcnctTlgxTVE0WE0iLCJzcnYiOiJzcnYtSzdXQ1ITQUgiLCJzdWIiOiJ0b2tIbKNyZWFOaW9uIn0.mhKhL72JVL9RhAIZKL0Av63dHIS_eFzP8a0FjMFhWEeSfUWtdJUcdAT0JHbGrEf12VvWmmkw32z7ITcx8n1JG8enGRRL7N1GS8h9j6UNCYEzKseIe-SsesoHhPeRkGmPk5I9hB6rLv4FaOQzwGKviDWb7Jf4SNqB88HDXtW8i fKuBq55uHUSXceZIUqcL16PH70N7uY6zKVb_OipN8rZI2O86ItxOUFWo I0Cy7EgHoLxerr30Fmmbx7SyIIrjYkaO2YmqotYZ3dIFw_7zIZ5FMDTRe1suhr-dwb6WvIB_K7EGvgOc4IfeYL4aDPnOnQMypGSp8sody1Qph5ghsHtcB biagIshHCRjPfQxOpFqsBq_k_TTLQTvkTplsHtT2Jb2U0PNKGuShcw1ks dMLts7mvD5C9JB9vdZhtlJVxBNOppSkdEuemdid2fOIX7frw_NKeY2b38MjA7Rs0kUNwyw0JuZ2JYCI1KiZ6o8JUoRbP9Hnp-Z4405bYCFjnvrrnpsOik0KcN0UIDfwhQN7BIAi2nvSd2meNRvumJfQ9LQ AqIg4WaxPueEErl2is5wEI87yVcejZgY9X01aLI2KNmxGotzV81Wq5tUu AsMxfrmCLsWecjQanK4lrRTW0xCAMLf-iZvZXrrYtK8WRiCY_JQnAQJ6TuyW18SN1Yi8mUfY88

プリンタの電源が入っていないときの動き



クラウドプリントで大学のプリンタに印刷を実行したとき、選択したプリンタの電源が入っていない場合は、プリントサーバのジョブに入るようです。

プリンタの電源投入とともに印刷されます。